Labels sneller printen

Inleiding

Floraconnect heeft van diverse bedrijven de vraag gekregen of het uitprinten van de etiketten sneller kan. Hierop heeft Floraconnect een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het instellen van de juiste papierafmetingen het grootste effect heeft op de snelheid van verwerken. Hiernaast heeft het gebruik van een ZIP-compressie positieve invloed op de snelheid van verwerken.

Helaas bevat het meest gebruikte programma om PDF-documenten te lezen "Adobe Reader" een fout. Als namelijk in Windows een A4 printer als standaardprinter staat ingesteld, neemt Adobe Reader de paginaformaatinstellingen over naar het stuurprogramma (driver) van de Zebra Label Printer.

Floraconnect heeft deze fout gemeld aan de producent van Adobe Reader. Wellicht repareert deze de fout snel en verwerkt de producent dit in een nieuwe versie. Tot die tijd zijn er volgens Floraconnect een viertal mogelijkheden om toch sneller te kunnen printen. De meeste kwekers kiezen voor mogelijkheid 3; een ander PDF-programma gebruiken.

- 1. 1 keer per dag de instellingen handmatig wijzigen
- 2. De Zebra labelprinter, als standaardprinter instellen
- 3. Een ander PDF-programma gebruiken
- 4. Een aparte gebruiker op uw pc aanmaken

Één keer per dag de instellingen handmatig wijzigen

Algemeen

- Maak de labels aan in floraconnect
- Selecteer de juiste printer (Zdesigner)
- Zet Pagina- schalen op "geen"
- Vink de instelling in het vakje van "Automatisch roteren en centreren" uit
- Vink de instelling in het vakje bij "papierbron op basis van paginagrootte PDF-bestand" uit.
- Klik rechts van het veld waar u de printer heeft gekozen, op "Eigenschappen"

inter	
aam: ZDesigner ZM400 300 dpi NETWERK (ZPI 😒	
tatus: Gereed	Opmerkingen en formulieren:
ype: ZDesigner ZM400 300 dpi (ZPL)	Document en markeringen 🔽
drukbereik	Voorbeeld: Samengesteld
Alle	114,3 K / /
Huidige weergave	
Huidige pagina	
Pagina's 1 - 5048	*
oset: Alle pagina's in bereik	
agina-afbandeling	
	297.01
agina-schalen: Geen 💌	
Automatisch roteren en centreren	
Bapierbron op basis van paginagrootte PDF-bestand	
Naar bestand afdrukken	
	Document: 34,9 x 39,9 mm
	Papier: 114,3 x 296,7 mm
	1/50/0 (1)

Paginaformaat en ZIP-compressie instellen

	Barcodelettertyp	en			Co	mmand L	etterty	ben
Aang	epaste opdrachte	n	Impo	rt/Expo	ort ir	stellinger	1	About
Jpties	Geavanceerde	instelling	Ra:	steren	E	tik, type	Print	ergeheugen
Instellin	ngen ———				_			
	Aantal exempla	ren:	1					
	Snelheid: Densiteit:		7.6		~	cm/s		
					*			
	Etikettype:		User de	efined				*
Papier	formaat							
	💿 cm	-		💿 sl	aar	id		
	O mm	F	I]	🔿 lig	ger	nd		
	🔘 inch			🗌 d	raai	en 180°		
Grootte								
	Breedte: 🖊	3,50		7				
	Hoogte:	4.00		=)				
0		4,00	~	4				
Unprin	linka	0.00		Pou		17	0.00	
	LINKS.	0,00		600	en.		1,00	
	Rechts:	0,00		Onc	lera	an: (),00	

Nu openen de instellingen voor het printerstuurprogramma zich.

Stel nu in bij Grootte: Breedte = 3,50 cm Hoogte = 4,00 cm

•	Klik nu op het tabblad "geavanceerde
	instellingen", en klik onderin op de
	knop "Overige"

- Selecteer nu het vakje voor "gebruik ZIP-compressie"
- Klik op "sluiten"
- Klik op "OK" en hierna nogmaals op "OK"

U kunt nu gaan printen. Zolang u het programma Adobe Reader niet afsluit, en niet tussendoor naar de A4-printer gaat printen blijven deze instellingen behouden.

	Barcodelettertypen	ſ	Command Le	etterty	pen
Aang	epaste opdrachten	Import/Expo	rt instellinger		About
pties	Geavanceerde instelling	Rasteren	Etik. type	Print	ergeheuger
Werk r	methode				
	<u></u>	~			
irect	e instellingen				?
Terug	voeren				
	O Geen terugvoer	0	Voor afdrukk	en	
	💿 Standaard instellingen	0	Na afdrukker	n	
Pauze					
	💿 Geen pauze	0	Na Werkopd	racht	
	🚫 Na Etiket	õ	Na Tussenru	imte	0
Labeli	ng Software instellingen —				
	Veilig afbeeldingen af	drukken			
Afbee	ld <mark>ipg Ins</mark> tellingen				
	Gebruik ZIP compress	sie			
				Sl	uiten
~~					
^^ Alle	en beschikbaar voor het ge	bruik met Et	ket Software		
	Applicator	Overig		Kalib	reren
	Applicator	overig		NaiiL	

De Zebra labelprinter, als standaardprinter instellen

Printer instellen

- Klik rechtsonderin uw scherm op "Start" → "Instellingen" → "Printers en faxapparaten"
- Selecteer de juiste printer (Zdesigner) en klik met uw rechtermuisknop op het icoontje/regel, klik vervolgens op "eigenschappen"
- Klik nu in het tabblad "algemeen" op "voorkeursinstellingen" en voer de handelingen uit zoals beschreven in hoofdstuk "Paginaformaat en ZIPcompressie instellen" is vermeld.

ZDesigner ZM4	00 300 dpi NETWERK (ZPL) Eigensch ? 🔯
Etik, type Taal	Barcodelettertypen Command Lettertypen About
Algemeen Dele	en Poorten Geavanceerd Printerinstellingen
Altijd beschikba	ar
🔘 Beschikbaar va	n 0:00 🗢 tot 0:00 🗢
Prioriteit:	1
Stuurprogramma:	ZDesigner ZM400 300 dpi (ZPL) 🛛 🗸 Nieuw
Onjuiste docum Onjuiste docum Afgedrukte docu Geavanceerde	enten in de wachtrij houden de wachtrij als eerste afdrukken umenten bewaren afdrukfuncties inschakelen
Standaardinstelling	en] Afdrukprocessor Scheidingspagina

ZDesigner ZM400 300	dpi NETWERK (ZPL)Eigensch ? 🔀
Etik, type Taal Barco	delettertypen Command Lettertypen About
Algemeen Delen F	'oorten Geavanceerd Printerinstellingen
ZDesigner ZM4	400 300 dpi NETWERK (ZPL)
Locatie:	
Opmerking:	
Model: ZDesigner ZM4	00 300 dpi (ZPL)
Kleur: Maa	Development
Dubbabään Maa	Beschikbaar papier:
Dubbeizijaig: Nee	
Nieten: Onbekend	
Snelheid: Onbekend	
Maximale resolutie: 300 dp	i 🔄
Voorkeursinstellin	gen Testpagina afdrukken
OK	Annuleren Toepassen Help

- Klik vervolgens in het tabblad "Geavanceerd" op "Standaardinstellingen" en voer opnieuw de handelingen welke in het hoofdstuk "Paginaformaat en ZIP-compressie instellen" staan vermeld.
- Klik op "OK" en hierna nogmaals op "OK"

Printer als standaard printer instellen

Selecteer nu in het scherm "Printers en faxapparaten", de juiste printer (ZDesigner) en klik met uw rechtermuisknop hierop. Klik vervolgens op "Als standaard printer instellen" Er zal nu bij het icoontje van de printer, een klein zwart vinkje verschijnen.



Een ander PDF-programma gebruiken

U dient eerst de printerinstellingen goed te zetten zoals beschreven in hoofdstuk "De Zebra labelprinter, als standaardprinter instellen" \rightarrow "Printer instellen"

Op de website www.floraconnect.com staat onder het kopje downloads het programma "Foxit Reader"

U dient dit programma te installeren en als standaard PDF-programma in te stellen.

Als u nu in floraconnect een pdf document met labels aanmaakt, zal dit zich automatisch openen in het programma Foxit Reader.

Door afdrukken te kiezen, komt u eerst in het printerkeuze. Zorg dat u hier instelt:

- Juiste printer kiezen (ZDesigner)
- Page scaling op "Actual Size"
- Page arrange op "None"
- Page Rotates op "Normal"
- Instelling in het vakje "Auto-Rotate" uitgevinkt
- Instelling in het vakje "Auto Center" uitgevinkt

Statuc: Deady	iner ZM400 300 dpi NETWERK (ZPL)	Properties
Type: ZDesig	ner ZM400 300 dpi (ZPL)	
Print Range		Preview
All		K 1.5
Current pag	é	∫ ≦→≧ ठ
OPage from:	1 V to: 250 V	\$ ² ² 5
Subset: All pa	ges in range 🗸 🗌 Reverse pages	3 S S S
	-	5 8 9 × 6
Copies: 1	Collate	
Page Scaling:	Actual Size	
Page Arrange:	None	
Page Rotate:	Normal	0) 0, 0
		¥8
_		
Au	to-Rotate Auto-Center	

Hierna kunt u afdrukken

Het programma Foxit Reader onthoudt naar welke printer het laatst door Foxit Reader geprint is.

Een aparte gebruiker op uw pc aanmaken

Klik rechtsonder op "Start" \rightarrow "Instellingen" \rightarrow "Configuratiescherm"

- Dubbelklik op gebruikersaccounts
- Kies een nieuwe account aanmaken.
- Geef de account een naam, bv. Floraconnect
- Vink aan Computer beheerder
- Klik op Account maken
- Evt. kan er er een wachtwoord gegeven worden.

Wanneer de computer nu herstart wordt, krijgt u een opstartscherm waar u de nieuwe gebruiker kan aanklikken.

Stel vervolgens de juiste printer (ZDesigner) in, en zet deze als standaardprinter (zie hoofdstuk "De Zebra labelprinter, als standaardprinter instellen")